

Installationsanleitung

1. Auf dem Desktop einen **neuen Ordner** für die Installation **erstellen**:

- Rechtsklick auf Desktop
- Neu auswählen
- Ordner auswählen
- Ordner einen Namen geben (z.B. „Setup“)

Es handelt sich hierbei nur um einen Ordner der nach der Installation wieder gelöscht werden kann.

2. Die herunter geladene **Datei** „Installation_Plotter.exe“ in den zuvor angelegten Ordner **entpacken**:

- Doppelklick auf „**Installation_Plotter2.exe**“
- Den Button „**Browse**“ anklicken
- Den zuvor auf dem Desktop angelegten Ordner heraussuchen und mit „**OK**“ bestätigen
- Den Button „**Unzip**“ anklicken
- Bericht mit „**OK**“ bestätigen
- Durch den Button „**Close**“ den Entpackvorgang beenden

3. Die **Installation** des Plotters **starten**:

- Öffnen Sie die Systemsteuerung
- Wählen Sie „**Drucker und Faxgeräte**“ durch Doppelklick aus
- Hier wählen sie die Aufgabe „**Drucker hinzufügen**“ aus -> Der Installationsassistent wird gestartet

4. Die **Installation** des Plotters **durchführen**

- Den Willkommentext durch „**Weiter**“ überspringen
- Wählen Sie „Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist“ aus und entfernen Sie gegebenenfalls den Haken vor „Plug & Play- Drucker automatisch ermitteln und installieren“
- Durch „**Weiter**“ bestätigen
- Beim Druckeranschluss die voreingestellten Daten durch „**Weiter**“ bestätigen
- Im nächsten Fenster den Button „**Datenträger**“ anklicken
- Über den Button „**Durchsuchen**“ den in *Schritt 1* angelegten Ordner öffnen und die Datei „**OEMSETUP.inf**“ auswählen

- Die Auswahl durch „**Öffnen**“ und anschließendes „**OK**“ bestätigen
- Wählen Sie aus der angezeigten Liste den Drucker „**HP Designjet 750C+ (E/AO) by HP**“ aus und bestätigen Sie mit „**Weiter**“
- Wählen Sie im nächsten Fenster einen leicht zuzuordnenden Druckernamen (z.B. „Weipert_Plotter“) und achten Sie darauf, dass der Drucker nicht als Standarddrucker ausgewählt ist.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch den „**Weiter**“- Button.
- Geben Sie den Drucker nicht frei und bestätigen Sie mit „**Weiter**“
- Wählen Sie auf die Frage, ob eine Testseite gedruckt werden soll, „**Nein**“ aus und bestätigen Sie mit „**Weiter**“
- Schließen Sie die Installation mit dem „**Fertig Stellen**“- Button ab.

5. **Entfernen** Sie nun wieder den für die Installation **angelegten Ordner** vom Desktop:

- Rechtsklick auf den entsprechenden Ordner. Achten Sie darauf, dass sie auch wirklich den richtigen Ordner anklicken.
- **Löschen** auswählen
- Kontrollieren Sie in der Warnmeldung den Namen des zu löschenden Ordners. Um den Ordner zu löschen bestätigen Sie mit „**Ja**“

6. **Wandeln** Sie nun die **Pläne**, welche Sie uns in digitaler Form zukommen lassen wollen, über den installierten Drucker in Dateien **um**:

- **Öffnen** Sie die **Datei** in ihrem normalen CAD- Programm
- **Öffnen** Sie auf die übliche Art und Weise das **Druckfenster**
- **Wählen** Sie als **Drucker** den zuvor installierten Drucker **aus**
- Setzen Sie einen Haken in das Kästchen neben „**Plotausgabe in Datei umleiten(nur diesen Plot)**“
- Geben Sie im entsprechenden Feld den **Speicherort und Datei-Namen** an. Der Dateiname sollte aussagekräftig sein, so dass er durch uns leicht zugeordnet werden kann.
- Starten Sie den **Druck**
- Wiederholen Sie *Schritt 6* für alle anderen Pläne

7. Nun können Sie uns ihre Pläne per Email oder auf CD als plt- Datei zukommen lassen und wir diese problemlos ausdrucken. Vielen Dank, für Ihre Mühe.